

～みんなで作くり、育てていこう～
特色あるまちづくり

ひゃこるネットみすみ



Windows10メール 設定マニュアル

契約に関するお問い合わせ



三隅ケーブルテレビ
ひゃこるネットみすみ情報ステーション

TEL: 0855-32-4444
FAX: 0855-32-4443
開館時間: 8:30～17:15
(土日、祝日及び年末年始は休館です)

サービスに関するお問い合わせ



株式会社アットアイ
〒698-0024 鳥根県益田市駅前町17-1 EAGA 2F A201



0120-16-0802
※祝日を除く月～金 9:30～18:00

FAX: 0856-25-7478 MAIL: info@i.at-ijp <https://www.at-ijp/>


【注意】Windows10メールに設定いただく前に

Windows10には、「Windows10メール」が搭載されています。

本アプリに一度設定を行なった後、設定済のメールアドレスを変更したい場合は、設定済の該当メールアカウントを削除する必要があります。

アカウントを削除することにより、そのアカウントで管理している受信トレイや送信トレイなどすべてのメールデータが削除されてしまいますので、メールデータを残しておきたい方は、「outlook2016」等、他メールソフトのご利用をお勧めいたします。


1.



1. 画面左下①【Windowsマーク】をクリックし、②【メール】をクリックします。

※左図のように一覧に『メール』がない場合は、③アプリ一覧から選択しクリックしてください。

2. (1)ようこそ




2. (1)「ようこそ」画面が開きます。

【使ってみる】をクリックします。

※左図のような画面が開かない場合は、手順2. (3)参照

2. (2)アカウント




2. (2)「アカウント」画面が開きます。

【アカウントの追加】をクリックします。

→「手順3. アカウントの追加－アカウントの選択」へ

2. (3)




2. (3)画面左下歯車マークをクリックします。




画面右側に「設定」が表示されます。

【アカウントの管理】をクリックします。



【アカウントの追加】をクリックします。


3. アカウントの追加－アカウントの選択



3. 「アカウントの選択」画面が開きます。

【詳細設定】をクリックします。

4. アカウントの追加－詳細設定



4. 「詳細設定」画面が開きます。

【インターネット メール】をクリックします。

5. アカウントの追加—POP と IMAP のアカウント設定

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メールアドレス

① [pub.herecall.jp]

ユーザー名

② [pub.herecall.jp]

例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain#kevinc

パスワード

③ [●●●●●●●●]

アカウント名

④ [pub.herecall.jp]

この名前を使用してメッセージを送信

⑤ Misumi Taro

受信メール サーバー

⑥ pop.pub.herecall.jp

アカウントの種類

⑦ POP3

メールの送信 (SMTP) サーバー

⑧ mail.herecall.jp

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

キャンセル **サインイン** ⑩


5. 「インターネット メール アカウント」画面が開きます。

※左図は、一度に内容を確認できるように、表示しています。
画面右側にあるスクロールバーを下げ、全ての項目の確認、入力をお願いします。

「ひゃこるネットみすみ インターネット登録通知書」を参考に以下の項目を入力します。

- ①『メールアドレス』
【電子メールアドレス】を必ず半角英小文字数字で入力
- ②『ユーザー名』
『電子メールアドレス』の欄に記載されているアカウント（【xxx@pub.herecall.jp】の【xxx】の部分）を必ず半角英小文字数字で入力
- ③『パスワード』
【電子メールパスワード】を必ず半角英小文字数字で入力
- ④『アカウント名』
【電子メールアドレス】を入力します。
※メールソフト内で、利用者を管理するための名称になります。
(推奨: メールアドレス、利用者のお名前など)
- ⑤『この名前を使用してメッセージを送信』
氏名やニックネームなどを入力
※ここに入力した『名前』は、送信相手のメールソフト側で「送信者」として表示されます。
- ⑥『受信メール サーバー』
【pop.pub.herecall.jp】と必ず半角英小文字で入力
- ⑦『アカウントの種類』
【POP3】を選択
- ⑧『送信 (SMTP) メールサーバー』
【mail.herecall.jp】と必ず半角英小文字で入力
- ⑨『送信サーバーは、認証が必要』、『受信メールにSSLを使う』、『送信メールにSSLを使う』
チェックを外す
- ⑩【サインイン】をクリックします。


6. アカウントの追加—完了



6. 設定は完了です。


【完了】ボタンをクリックしてください。

7.



7. 左図のような画面が表示された場合、【開始】をクリックするとメール画面が開きます。

A-1.困ったときは




A-1.
①のようなマークが表示された場合、設定内容に誤りがある可能性がございます。

手順に沿って設定内容を確認し、誤りがあれば修正を行なってください。


②の歯車マークをクリックします。

A-2.



A-2.
【アカウントの管理】をクリックします。

A-3.



A-3.
設定内容を確認する必要があるアカウントを選択します。
※該当するアカウントには、「注意が必要です」とメッセージが表示されています。

①をクリックし、②【設定の変更】を選択してクリックします。

A-4.

アカウントの設定

■■■■■■@pub.herecall.jp アカウントの設定

✉ ■■■■■@pub.herecall.jp ← ①

ユーザー名

■■■■■■

パスワード

●●●●●●●●●●●●●●●●

アカウント名

■■■■■■@pub.herecall.jp

メールボックスの同期設定を変更
コンテンツを同期するためのオプションです。 ← ②

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。 ← ③

保存 キャンセル

A-4.
「アカウントの設定」の画面が開きます。

①は【電子メールアドレス】が表示されています。
「ひゃこるネットみすみ インターネット登録通知書」を参考に誤りがないか確認をお願いいたします。
表示内容に誤りがある場合、③をクリックしアカウントを削除したのち、手順2. (3)から再度設定を行なってください。

①に誤りがない場合、【ユーザー名】【パスワード】【アカウント名】の欄が手順5. で入力した内容になっているか確認してください。
※誤りがある場合は修正を行なってください。

②【メールボックスの同期設定を変更】をクリックします。

A-5.

■■■■■■@pub.herecall.jp の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去3か月間

表示名

Misumi Taro

この名前がメッセージの送信者として使われます。

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メール サーバーの情報

完了 キャンセル

A-5.
【メールボックスの詳細設定】をクリックします。

A-6.

受信メール サーバー

送信 (SMTP) メール サーバー

送信サーバーは認証が必要

メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

A-6.

【受信メール サーバー】【送信 (SMTP) メール サーバー】の欄が手順5. で入力した内容になっているか確認してください。

※誤りがある場合は修正を行なってください。

【完了】ボタンをクリックします。

以上で確認作業は完了です。

一度メールアプリを終了し、再起動を行なった後、メールの送受信をお試しく下さい。